Mageia NetInstall

Das Werkzeug um Mageia mit externen Repositorys zu installieren



Die Texte und Bildschirmfotos in dieser Anleitung stehen unter der CC BY-SA 3.0 Lizenz <u>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</u>

Diese Anleitung wurde mit Hilfe von <u>Calenco CMS</u> [http://www.calenco.com] erstellt, entwickelt von <u>NeoDoc</u> [http://www.neodoc.biz]

Diese Anleitung wurde von Freiwilligen in ihrer Freizeit geschrieben. Bitte kontaktieren Sie das <u>Dokumentationsteam</u> [https://wiki.mageia.org/en/Dokumentationsteam-de], wenn Sie dazu beitragen möchten, diese Anleitung zu verbessern.

Mageia NetInstall

Inhaltsverzeichnis

Mageia mittels einem kleinem Boot-Image installieren	1		
1. Einleitung			
1.1. NetInstall Medien	1		
1.2. Installationsphasen	1		
2. Phase 1 (Phase vor der Installation / Stage 1)	2		
2.1. Systemstart	2		
2.2. Installationsmethode	3		
2.3. Netzwerkverbindung	6		
2.4. Spiegelserver	8		
3. Phase 2 (Installationsphase / Stage 2)	10		
3.1. Bitte wählen Sie eine Sprache für die Installation	10		
3.2. Lizenz- und Veröffentlichungshinweise	12		
3.3. SCSI-Laufwerke einrichten	13		
3.4. Installation oder Aktualisierung	14		
3.5. Tastatur	14		
3.6. Partitionierung	15		
3.7. Software	26		
3.8. Benutzerverwaltung	32		
3.9. Grafische Einrichtung	34		
3.10. Bootloader	38		
3.11. Zusammenfassung der Konfiguration	42		
3.12. Gebietsschema	46		
3.13. Konfigurieren Ihrer Dienste	48		
3.14. Maus auswählen	49		
3.15. Soundkonfiguration	50		
3.16. Sicherheitsstufe	51		
3.17. Firewall	52		
3.18. Aktualisierungen (Updates)	53		
3.19. Herzlichen Glückwunsch!	54		
3.20. Mageia deinstallieren	54		

Abbildungsverzeichnis

1. BIOS Willkommensbildschirm	. 2
2. UEFI Willkommensbildschirm	3
3. EFI-Systempartition	23
4. BIOS Bootpartition	24

Mageia mittels einem kleinem Boot-Image installieren

1. Einleitung

1.1. NetInstall Medien

1.1.1. Beschreibung

Diese minimalen ISOs enthalten:

- weniger als 100MB an Daten und sind praktisch, wenn Ihre Bandbreite zu gering ist, um die komplette DVD herunterzuladen oder falls Sie einen PC ohne ein DVD-Laufwerk haben oder nicht von einem USB-Stick booten können.
- nicht mehr, als was benötigt wird um a) den DrakX Installer zu starten und b) DrakX-installer-stage2 und andere Pakete zu finden, die nötig sind um die Installation fortzusetzen und abzuschließen.

Die benötigten Quellpakete können sich auf einer PC Festplatte, einem lokalen Laufwerk, einem lokalen Netzwerk oder im Internet befinden.



Installation über verschlüsseltes WLAN oder Bluetooth wird nicht unterstützt.

1.1.2. Verfügbarkeit

Es gibt zwei Versionen der NetInstall Medien:

- netinstall.iso Für diejenigen, die keine unfreie/proprietäre Software verwenden möchten, enthält diese ISO nur freie Software.
- **netinstall-nonfree.iso** Diese ISO enthält zusätzliche proprietäre Gerätetreiber, welche gegebenenfalls für Ihr Netzwerkgerät, Festplattencontroller, etc., benötigt wird.

Beide Versionen sind als separate 32-Bit und 64-Bit ISOs verfügbar. Siehe hier: <u>https://www.magei-a.org/downloads/</u>

1.1.3. Vorbereitung

Nach dem herunterladen des Abbilds, brennen Sie dieses auf eine CD/DVD, oder falls Sie es bevorzugen das Abbild auf einen USB-Stick zu übertragen, dann befolgen Sie die Anleitung unter: <u>https://wiki.mageia.org/en/</u>Installationsmedien-de#Eine_Mageia_ISO_auf_ein_USB_Laufwerk_.C3.BCbertragen

1.2. Installationsphasen

Die Installation wird in zwei Stufen durchgeführt:

- **Phase 1** Dies ist die Phase vor der Installation. Hier müssen Sie die Methode und Details für den Zugriff auf das Medium festlegen, welches die Dateien enthält, die für die Installation verwendet werden sollen. Falls die Methode einen Server nutzt, wird die Netzwerkverbindung aktiviert.
- **Phase 2** Dies ist die eigentliche Installationphase, welche automatisch beginnt, sobald eine Verbindung zu den Installationsdateien hergestellt wurde.



Während der Phase 1 wird nichts auf Ihre Festplatte geschrieben, aus diesem Grund können Sie, wenn Sie möchten, während dieser Phase den Vorgang sicher abbrechen. Sie können dies tun, indem Sie die Tasten **Strg+Alt+Entf** drücken.



Sie können durch drücken der Tasten Alt+F3 die Protokolle lesen und mit den Tasten Alt+F1 zurück auf den Installationsbildschirm wechseln.



Anders als bei der Installation von DVD oder LiveCD werden Sie während dem ersten Teil der Installation (**Phase 1**), dazu aufgefordert, bestimmte Dinge einzugeben. Während diesem Abschnitt verhält sich Ihre Tastatur wie eine Tastatur mit einem <u>amerikanischen Tastaturlay-out</u> [https://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout#United_States]. Dies kann sehr verwirrend sein, wenn Sie Namen und Pfade eingeben müssen.

2. Phase 1 (Phase vor der Installation / Stage 1)

2.1. Systemstart

Der entsprechende *Willkommensbildschirm* den Sie als erstes sehen, wenn Sie vom NetInstall-Medium starten, ist davon abhängig, ob Sie von einem BIOS- oder UEFI-System starten. Siehe hierzu die beiden folgenden Screenshots:

Welcome to Mageia install help In most cases, the best way to get started is to simply press the $\langle Enter \rangle$ key. If you experience problems with standard install, try one of the following install types (type the highlighted text and press **<Enter>**): text for text installation instead of the graphical one. О linux for standard graphical installation at normal resolution. 0 linux vga=785 for low resolution graphical installation. To repair an already installed system type rescue followed by <Enter≻. You can also pass some <specific kernel options> to the Linux kernel. For example, try linux noapic if your system has trouble operating your network adapter correctly. NOTE: You cannot pass options to modules (SCSI, ethernet card) or devices such as CD-ROM drives in this way. If you need to do so, use noauto mode. [F1-Help] [F2-Advanced Help] boot: _

Abbildung 1. BIOS Willkommensbildschirm

Beim hochfahren können Sie auswählen, dass Ihnen eine erweiterte Hilfe angezeigt wird indem Sie die Taste **F2** drücken. Sie können zum Installationsbildschirm mit der Taste **F1** zurückkehren. Falls Sie keine Auswahl treffen wird der Startvorgang mit den vorgegebenen Einstellungen fortgeführt.



Abbildung 2. UEFI Willkommensbildschirm

• Verwenden Sie die Pfeiltasten um Mageia Installieren auszuwählen und drücken Sie die Eingabe Taste.

Bei BIOS und UEFI-Systemen sehen Sie anschließend eine Popup-Meldung, die besagt, dass USB-Geräte erkannt werden:



2.2. Installationsmethode

Sie können nun eine Installationsmethode über CDROM/HDD oder Server (NFS, FTP oder HTTP) auswählen.

Sie haben an dieser Stelle auch die Möglichkeit Module von Drittanbieter zu laden.



- Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, bis in der Liste die gewünschte Installationsmethode hervorgehoben angezeigt wird.
- Drücke die **Tab**-Taste, bis *Ok* hervorgehoben ist und anschließend die **Enter**-Taste.

2.2.1. Server

- Falls Sie nicht wissen welche Methode Sie für eine Netzwerkinstallation auswählen sollen, dann wählen Sie *FTP server* aus.
- In einem Unternehmensnetzwerk ist FTP und rsync möglicherweise blockiert, aus diesem Grund ist in diesem Fall das Verwenden von *HTTP Server* eine gute Wahl.

Nach der Auswahl einer der Serveroptionen werden Sie automatisch in den <u>Network Connection</u> Abschnitt wechseln.

2.2.2. CDROM/HDD

Wenn Sie eine Installation von einer CDROM oder Festplatte (oder USB-Stick) durchführen, wird ein Scan nach vorhandenen Speichergeräten ausgeführt:



• Wähle zuerst die entsprechende Festplatte (oder USB-Stick)



• Gefolgt von der entsprechenden Partition



• Anschließend das entsprechende Verzeichnis oder den Dateinamen der ISO

Lasse dieses Feld frei oder verwende das Verzeichnis, was einfacher ist, da Ihnen dann das Installationprogramm eine Liste an Verzeichnissen und Dateien angezeigen wird, aus dieser Sie mit den hoch/runter Pfeiltasten das entsprechende Ziel auswählen können. Ein Beispiel zeigt Ihnen das zweite Bild.





Sobald Sie die Informationen eingegeben haben, wo sich die ISO befindet, entweder CDROM oder HDD, werden Sie automatisch zu <u>Stage 2</u> wechseln (die eigentliche Installationsphase).

2.2.3. Module von Drittanbieter laden

Wenn Sie *Module von Drittanbieter laden* möchten, dann werden Sie danach gefragt, in welchem Verzeichnis sich diese Module befinden:



2.3. Netzwerkverbindung

2.3.1. Verbindungsgerät

Wenn Sie eine der Serveroptionen im Abschnitt zur *Installationsmethode* ausgewählt haben, werden Sie anschließend dazu aufgefordert, das Netzwerkgerät auszuwählen:



2.3.2. Verbindungsart

Nun müssen Sie auswählen, ob Ihr Netzwerkgerät eine DHCP, statische oder ADSL Verbindung verwendet:

Please choo	ose
Please select your networl	k connection type.
DHCP Static ADSL	
Ok	Cance 1

Wenn Sie sich nicht sicher sind welche Auswahl geeignet ist, sollten Sie die Voreinstellung (DHCP) verwenden.

2.3.3. Host-/Domainnamen

Falls benötigt, können Sie hier Ihren Host- und Domainnamen eingeben:

Please fill in entries	
If the DHCP server needs to know you by name; please fill in this information. Valid answers are for example: 'mybox' for hostname and 'mynetwork.com' for domain name, for a machine called 'mybox.mynetwork.com' on the Internet.	
Host name Domain name	
Ok Cancel	

• Falls Sie unsicher sind, was dies bedeutet, können Sie diese Felder leer lassen, *Ok* markieren und **Enter** drücken, um fortzufahren. Die Netzwerkverbindung wird nun aktiviert.

Wenn Sie entweder FTP oder HTTP verwenden, fahren Sie automatisch mit dem Abschnitt Mirrors fort

Falls Sie NFS verwenden werden Sie nach dem NFS Servernamen und das Verzeichnis, welches die Mageia Distribution enthält, gefragt:



Sobald Sie die Informationen für das NFS eingegeben haben, werden Sie automatisch zu <u>Stage 2</u> wechseln (die eigentliche Installationsphase).

2.4. Spiegelserver

Falls Sie FTP oder HTTP verwenden, müssen Sie einen Spiegelserver angeben, den Sie verwenden möchten. Sie können diesen manuell eingeben oder aus einer Liste auswählen.

Please choose	
Please select a medium fr	om the list below.
<mark>Specify the mir</mark> Mageia 6	ror manually
Ok	Cance 1

2.4.1. Manuell festlegen

Eine Liste mit allen verfügbaren Spiegelservern finden Sie hier: http://mirrors.mageia.org/

Unabhängig davon, welchen Spiegelserver Sie auswählen, sollte dieser die gleiche baumähnliche Struktur von "mageia" (oder "Mageia") aufweisen, wie dies auch bei den offiziellen Mageia Spiegelservern der Fall ist. Dies bedeutet .../mageia/distrib/<version>/<arch>

Ein funktionierender Eintrag im Feld *Mageia directory* (wenn ein offizieller Spiegelserver verwendet wird) kann folgendermaßen aussehen:

pub/linux/mageia/distrib/cauldron/i586

Ein weiteres Beispiel (für Mageia 6 x86_64) wäre:

pub/Mirrors/Mageia/distrib/6/x86_64

Andere Spiegelserver haben gegebenenfalls eine andere Verzeichnisstruktur, wie dies im unteren Screenshot veranschaulicht wird:

Wenn Sie einen FTP Server verwenden:



Wenn Sie einen HTTP Server verwenden:



Sobald Sie die Informationen eingegeben haben, werden Sie automatisch zu <u>Stage 2</u> wechseln (die eigentliche Installationsphase).

2.4.2. Aus einer Liste auswählen

Falls Sie später während der Installation eine große Anzahl an Fehlermeldungen bezüglich fehlenden Abhängigkeiten erhalten, starten Sie Ihr System neu und versuchen Sie einen anderen Spiegelserver.

Please cho	ose
Please select a mirror fro	om the list below.
Specify the mirror vodka.sublink.org ftp.twaren.net ftp.cc.uoc.gr ftp-stud.hs-essling ftp.belnet.be ftp.linux.org.tr	manually gen.de
Ok	Cance 1

Nach dem Auswählen eines FTP Server werden Sie einen Bildschirm sehen, in dem Sie optional einen Benutzernamen (Login) und Passwort eingeben können, falls hierfür einer benötigt wird.



Sobald Sie die Informationen eingegeben haben, werden Sie automatisch zu <u>Stage 2</u> wechseln (die eigentliche Installationsphase).

3. Phase 2 (Installationsphase / Stage 2)

Bisher wurde noch nichts auf Ihre Festplatte geschrieben. Falls Sie sich dazu entschieden haben, mit der Installation nicht fortfahren zu wollen, können Sie Ihr System ohne Einschränkung neu starten: Wechseln Sie dazu zu tty2 mit den Tasten Strg+Alt+F2 und drücke danach Strg+Alt+Entf für den Neustart (oder Strg+Alt+F7 um aus dem tty2 zur Installation zurückzukehren, falls Sie es sich zwischenzeitlich nochmals überlegt haben und doch mit der Installation fortzufahren möchten).

3.1. Bitte wählen Sie eine Sprache für die Installation

• Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache, indem Sie zuerst die Liste für Ihren Kontinent aufklappen. Mageia verwendet diese Auswahl für das Installationsprogramm und das installierte System. • Benötigen Sie (oder andere Anwender) mehrere installierte Sprachen auf Ihrem System, dann sollten Sie den Knopf *Mehrere Sprachen* anklicken, um diese Sprachen nun hinzuzufügen. Es ist etwas komplexer, erst nach der Installation weitere Sprachen hinzuzufügen.





Auch wenn Sie mehr als eine Sprache wählen, müssen Sie zuerst im ersten Auswahlbildschirm jene Sprache wählen, die von Ihnen bevorzugt wird. Diese wird auch am Bildschirm für *mehrere Sprachen* als gewählt markiert sein.

- Falls die Sprache Ihrer Tastatur nicht mit der von Ihnen bevorzugten Anzeigesprache übereinstimmt, dann ist es empfehlenswert zusätzlich die Sprache zu installieren, die Ihre Tastatur verwendet.
- Mageia verwendet als Voreinstellung die Unterstützung von UTF-8 (Unicode). Dies kann unter Umständen am Bildschirm für *Mehrere Sprachen* deaktiviert sein, falls bekannt ist, dass für Ihre Sprache keine solche Unterstützung vorhanden ist. Die Deaktivierung von UTF-8 gilt dann für alle installierten Sprachen.
- Sie können die Sprache Ihres Systems nach der Installation im Mageia Kontrollzentrum → System → Auswählen der Region und Sprache ändern.

3.2. Lizenz- und Veröffentlichungshinweise



3.2.1. Lizenzabkommen

- Lesen Sie sich bitte sorgfältig die Lizenzbedingungen durch, bevor Sie Mageia installieren.
- Diese Begriffe und Bedingungen beziehen sich auf die gesamte Distribution von Mageia und muss akzeptiert werden, bevor Sie mit der Installation fortfahren können.
- Um fortzufahren, klicke auf Akzeptieren und dann auf Weiter

Falls Sie sich entschließen, diese Bedingungen nicht zu akzeptieren, bedanken wir uns für Ihr Interesse an Mageia. Mit einem Klick auf *Beenden* wird Ihr Computer neu gestartet.

3.2.2. Veröffentlichungshinweise

Wichtige Informationen über diese Mageia Veröffentlichung können Sie aufrufen, indem Sie auf die Versionshinweise Schaltfläche drücken.

3.3. SCSI-Laufwerke einrichten

Å	
Ornageia	FESTPLATTEN SUCHEN
INSTALLATION	Welchen disk/card_reader-Treiber soll ich versuchen?
Sprache auswählen 🔍	3w_9xxx (3ware 9000 Storage Controller Linux Driver)
Lizenz 🔍	3w_sas (LSI 3ware SAS/SATA-RAID Linux Driver)
Partitionierung 🔍	3w_xxxx (3ware Storage Controller Linux Driver)
Installation 🔍	53c7,8xx
	AM53C974
KONFIGURATION	BusLogic
Benutzer 🔍	DAC960
Zusammenfassung 🔍	NCR53c406a
Aktualisierungen 🔍	a100u2w (Initio A100U2W SCSI driver)
Verlassen 🤉	a320raid
0	aacraid (Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, Adaptec Advanced Raid Products, HP NetRA
	advansys
	aec62xx (PCI driver module for ARTOP AEC62xx IDE)
	aha152x (Adaptec 152x SCSI driver; \$Revision: 2.7 \$)
	Laba15/12
0	Zurück Weiter

DrakX erkennt normalerweise Festplatten korrekt. Möglicherweise treten bei der Erkennung alter SCSI-Controller Probleme auf. In diesem Fall könnte die Installation der notwendigen Treiber fehlschlagen.

Falls Ihr Gerät nicht erkannt wird, müssen Sie DrakX händisch mitteilen, welche(s) SCSI-Laufwerk(e) Sie haben. DrakX sollte anschließend möglich sein, diese(s) richtig zu konfigurieren.

3.4. Installation oder Aktualisierung

Ömageia	
· · · ·	INSTALLATION/AKTUALISIERUNG
	Handelt es sich um eine Installation oder eine Aktualisierung?
INSTALLATION	 Aktualisiere Mageia (Cauldron) 4
Sprache auswählen 🔍	
Lizenz	
Installation	
KONFIGURATION	
Zusammenfassung	
Aktualisierungen 🍨	
Verlassen 🔍	
1	
4	
- A	
	► Hilfe Weiter

• Installation

Diese Auswahl führt eine frische Installation von Mageia durch. Dies wird die root Partition (/) formatieren, man kann jedoch eine bereits bestehende (separat vorhandene - nicht in der root (/) Partition befindliche) / home Partition beibehalten.

Aktualisieren

Wähle diese Auswahl um eine bestehende Installation von Mageia zu aktualisieren.



Während der Veröffentlichung dieses Installationsprogramms ist nur das Upgrade von der zuletzt *unterstützten* Mageia Version gründlich getestet worden. Wenn Sie eine Mageia Version upgraden möchten, die bereits das "Ende des Supportzeitrahmens" erreicht hat, ist es besser eine "Neuinstallation" durchzuführen und ihre /home Partition bestehen zu lassen.



Falls Sie festgestellt haben, dass Sie versäumt haben, bei der Installation eine zusätzliche Sprache hinzuzufügen, können Sie vom *Installations- oder Aktualisierungs*-Fenster zum Fenster mit der Sprachauswahl, durch drücken der Tastenkombination **Strg+Alt+Pos1**, zurückkehren. Tun Sie dies **NICHT** später während der Installation.

3.5. Tastatur

DrakX wählt eine Tastatur, die zu der von Ihnen gewählten Sprache passt. Wird keine passende Tastatur gefunden, so wird die Belegung einer US-Tastatur verwendet.

Ömageig	
· , ,	TASTATUR
INSTALLATION	Bitte wahlen Sie Ihren Tastaturlayout Belgien • Deutschland
Lizenz	 Deutschland (ohne Akzenttasten)
Installation	 Schweiz (deutsches Layout)
KONFIGURATION Benutzer	D Mehr
Zusammenfassung Aktualisierungen Verlasson	
venassen -	
4	
	▶ Hilfe Weiter
- 39	

- Vergewissern Sie sich, dass diese Auswahl korrekt ist, oder wählen Sie eine andere Tastaturbelegung. Sind Sie sich nicht sicher, welche Belegung Ihre Tastatur verwendet, so sehen Sie in der Beschreibung nach, die mit Ihrem System mitgeliefert wurde oder fragen Sie den Computerhändler. Möglicherweise finden Sie auch ein Etikett auf der Unterseite der Tastatur, um diese zu identifizieren. Sie können aber auch hier nachsehen: <u>de.wikipedia.org/wiki/Tastaturbelegung</u> [http://de.wikipedia.org/wiki/Tastaturbelegung]
- Falls Ihre Tastatur nicht in der angezeigten Liste zu finden ist, klicke auf *Mehr*, um eine vollständige Liste zu erhalten, und wähle dort Ihre Tastatur aus.



Nachdem Sie eine Tastatur aus dem Dialog *Mehr* gewählt haben, kehren Sie in den ersten Dialog zum Auswählen der Tastatur zurück, und es sieht so aus, als wäre eine Tastatur von diesem Bildschirm ausgewählt. Sie können diese Anzeige ohne weiteres ignorieren und mit der Installation fortfahren: die Tastatur, welche aus der vollständigen Liste ausgewählt wurde, wird verwendet.

• Wählen Sie eine Tastatur, die auf nicht-lateinischen Zeichen beruht, so sehen Sie einen zusätzlichen Dialog, der Sie fragt, wie Sie zwischen den lateinischen und nicht-lateinischen Tastaturbelegungen umschalten möchten.

3.6. Partitionierung

3.6.1. Vorgeschlagene Partitionierung

Auf diesem Bildschirm können Sie Ihre Festplatte(n) sehen und die Einteilung, die der DrakX Partitionierungswizard für die Installation von Mageia vorschlägt. Die tatsächlich verfügbaren Optionen die unten angezeigt werden, variieren anhand der Anordnung und des Inhalts Ihrer aktuellen Festplatte(n).

Å	
Omageia	PARTITIONIERUNG
	Hier sehen Sie den Inhalt ihres Festplattenlaufwerkes 🛛 Fujitsu MHZ2320B (298GB) 💌
INSTALLATION	SYSTEM_DRV Windows7_OS
Sprache auswählen •	Ext2/3/4 XFS Swap Windows Andere
Lizenz •	Der DrakX-Partitionierungsassistent fand folgende Lösungen:
Partitionierung 🔍 🗸	Verwende freien Platz
Installation	SYSTEM_DRV Windows7_OS
KONFIGURATION	🔾 Bestehende Partitionen
Benutzer 🔍	Den freien Speicherplatz auf der Microsoft Windows® Partition verwenden
Zusammenfassung Aktualisierungen	SYSTEM_DRV Windows7_OS
Verlassen •	Windows (73GB) Mageia (24GB)
	Komplette Platte löschen und freien Platz benutzen
	Ä
	🔾 Benutzerdefinierte Partitionierung
Carl Carlo Barrow	► Hilfe Weiter

Hauptoptionen

Bestehende Partitionen verwenden

Wenn diese Option verfügbar ist, dann wurden vorhandene Linux-kompatible Partitionen gefunden und können für die Installation genutzt werden.

• Freien Speicherplatz verwenden

Falls Sie nicht genutzten freien Speicherplatz auf Ihrer Festplatte haben, dann wird diese Option diesen für die neue Mageia-Installation verwenden.

• Den freien Speicherplatz auf der Windows Partition verwenden

Wenn Sie freien Speicherplatz auf einer bestehenden Windows-Partition haben, wird Ihnen der Installer anbieten, diesen zu verwenden. Dies kann eine nützliche Möglichkeit sein, um Platz für Ihre Mageia Installation zu erhalten, jedoch ist dies auch risikoreich, weshalb Sie zuvor eine Datensicherung Ihrer wichtigen Daten durchführen sollten!

Bei dieser Option stellt das Installationsprogramm die verbleibende Windows-Partition in einem hellen und die zukünftige Mageia-Partition in einem dunklen Blau dar, während die vorgesehenen Partitionsgrößen direkt darunter angezeigt werden. Sie können die Größe der Partitionen anpassen, indem Sie die Grenze zwischen den beiden Partitionen anklicken und verschieben. Siehe dazu den folgenden Screenshot:

Komplettes Laufwerk löschen und freien Platz verwenden

Diese Option wird das gesamte Laufwerk für Mageia zuordnen



Dies wird ALLE Daten auf dem gewählten Laufwerk löschen. Sei vorsichtig! Falls Sie vorhaben, einen Teil des Laufwerks für etwas anderes zu verwenden, oder falls Sie bereits Daten auf dem Laufwerk haben, die Sie nicht verlieren möchten, dann verwenden Sie diese Auswahl nicht.



Beachten Sie bitte, dass für diese Option eine Verkleinerung der Windows-Partition durchgeführt werden muss. Die Partition muss zwingend "sauber" sein. Das bedeutet, dass Windows bei der letzten Nutzung korrekt heruntergefahren wurde. Zusätzlich muss die Partition defragmentiert worden sein, obwohl es keine Garantie gibt, dass alle Dateien der Partition aus dem zu nutzenden Teil verschoben wurden. Es ist also wirklich sehr zu empfehlen, die persönlichen Daten vor dem Vorgang zu sichern.

Benutzerdefinierte Partitionierung

Diese Option gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über das Platzieren der Installation auf den Festplatten.

ကို ကဝဝဓ၊ဝ	
Ornageia	PARTITIONIERUNG
	Hier sehen Sie den Inhalt ihres Festplattenlaufwerkes ATA VBOX HARDDISK (25GB) 🗸
INSTALLATION	Exi2/3/4 XES Swap Windows Andere Lu
Sprache auswählen ● Lizenz ●	Der DrakX-Partitionierungsassistent fand folgende Lösungen:
Partitionierung 🔍 🧹	Verwende freien Platz
Installation	• System-reserviert
KONFIGURATION	Den freien Speicherplatz auf der Microsoft Windows® Partition verwenden
Benutzer 🍳	System-reserviert ↔
Zusammenfassung	Windows (20GB) Mageia (3.8GB)
Verlassen	Komplette Platte löschen und freien Platz benutzen
	Ä
	🕞 Benutzerdefinierte Partitionierung
A Constant of the second second	

Wenn Sie nicht die *Benutzerdefinierte Partitionierung* verwenden, wird das Installationsprogramm den verfügbaren Speicherplatz anhand folgender Regeln zuordnen:

- Wenn der gesamte verfügbare Speicherplatz weniger als 50 GB beträgt, wird nur eine Partition erstellt. Hierbei handelt es sich um die / (root) Partition.
- Wenn der gesamte verfügbare Speicherplatz über 50 GB beträgt, werden drei Partitionen erstellt
 - 6/19 des gesamten freien Speicherplatz wird / zugewiesen, mit einer maximalen Größe von 50 GB

- 1/19 wird swap zugewiesen mit einer maximalen Größe von 4 GB
- der Rest (mindestens 12/19) wird /home zugewiesen

Dies bedeutet, dass bei einem freien Speicherplatz von 160 GB oder mehr, das Installationsprogramm drei Partitionen erstellen wird:

- 50 GB für /
- 4 GB für swap
- und der Rest für /home



Wenn Sie ein UEFI-System nutzen, wird die ESP (EFI System Partition) automatisch erkannt - oder erstellt, falls diese noch nicht vorhanden ist - und als /boot/EFI eingebunden. Die *Benutzerdefinierte Paritionierung* Option ist die einzige Möglichkeit um nachzuprüfen, ob dies erfolgreich durchgeführt wurde.

Falls Sie ein Legacy System (bekannt als BIOS) mit einem GPT partitionierten Laufwerk verwenden, müssen Sie eine BIOS Bootpartition erstellen, falls diese noch nicht vorhanden ist. Sie sollte ungefähr 1 MiB groß sein und keinen Einhängepunkt besitzen. Diese kann mit dem Installer unter *Benutzerdefinierte Partitionierung* wie jede andere Partition erstellt werden. Wähle als Dateisystem "BIOS Bootpartition" aus.

Siehe DiskDrake, für Informationen zur weiteren Vorgehensweise.

Ömageia	PARTITIONING
Mageia 6 INSTALLATION Language • License • Partitioning • Installing • CONFIGURATION Users • Summary • Updates • Exit •	Click on a partition, choose a filesystem type then choose an action sda sdb ,/,/me,/pb,//co,//25GB Ext4 XFS Swap Windows Other Empty Details Device: sda3 Type: BIOS boot partition Size: 1MB (0% of disk) Not formatted
	Clear all Auto allocate Toggle to expert mode Image: Help More Done

CHANGE PARTITION TYPE			
Which filesystem do you want?			
Туре	AIX		
	AIX bootable		
	AST SmartSleep		
	Amoeba		
	Amoeba BBT		
	BBT		
	BIOS boot partition		
	BSD/OS		
	BSDI fs		
	BSDI swap		
	BeOS fs		
	Boot Wizard hidden		
	Bootit		
	CP/M		
	CP/M / CTOS /		
	Compaq diagnostics		
	DOS R/O		
		Cancel	Ok



Einige neuere Laufwerke nutzen logische Sektoren mit 4096 Bytes anstelle der bisherigen 512 Bytes. Aufgrund fehlender Hardware wurde das Partitionierungswerkzeug im Installationsprogramm nicht mit solchen Laufwerken getestet.

Einige SSD Laufwerke verwenden eine 'Erase Block' Größe über 1 MB. Wenn Sie solch ein Laufwerk besitzen, empfehlen wir, das Laufwerk vorher mit einem alternativen Werkzeug wie gparted mit folgenden Einstellungen zu partitionieren:

- *Ausrichten an* = MiB
- Vorhergehender freier Speicherplatz (MiB) = 2

Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Partitionen mit einer geraden Anzahl an Megabytes erstellt werden.

3.6.2. Einhängepunkte wählen

*			
Omageia	PARTITIONIERUNG		
	Wäh	len Sie den Einhängepunkt	
INSTALLATION	sda5 (11GB, /, ext4)	1	~
Sprache auswählen ● Lizenz ●	sda7 (4.1GB, /home, ext4)	/home	~)
Partitionierung 🏼	sda8 (8.1GB, ext4)		~
Installation •	sda9 (13MB, ext4)		~
KONFIGURATION			
Benutzer 🔍			
Zusammenfassung 🏻			
Aktualisierungen Verlassen	•		
Venussen	•		
1			
4			
	▶ Hilfe		Zurück Weiter

Hier können Sie die erkannten Linux-Partitionen auf Ihrem Computer sehen. Falls Sie mit dem Vorschlag von DrakX nicht zufrieden sind, können Sie die Einhängepunkte ändern.

- Auf der linken Seite des Drop-Down Menüs befindet sich eine Liste an verfügbaren Partitionen. Als Beispiel: sda ist die Festplatte - und 5 ist eine *Partitionsnummer*, gefolgt von der (*Kapazität, Einhängepunkt, Dateisystem*) der Partition.
- Falls Sie viele Partitionen angelegt haben, können Sie verschiedene *Einhängepunkte* aus dem Dropdown-Menü auswählen, wie z. B. /, /home und /var. Sie können sogar eigene Einhängepunkte erstellen, wie z. B. /video für eine Partition in der Sie Ihre Filme abspeichern, oder /Data für all Ihre Daten.
- Falls Sie keinen Zugriff auf eine Partition benötigen, lassen Sie einfach das Feld für den Einhängepunkt leer.



Falls Sie hier etwas ändern, stellen Sie sicher, dass Sie weiterhin eine / (root)-Partition haben.



Falls Sie nicht sicher sind, was auszuwählen ist, klicken Sie auf *Zurück* und danach auf *Benutzerdefinierte Partitionierung*. Klicken Sie auf dem folgenden Bildschirm auf eine Partition und Sie können deren Typ und Größe sehen.

Wenn Sie sicher sind, dass die Einhängepunkte passen, dann klicken Sie auf *Weiter* und gebe an, ob nur die von DrakX vorgeschlagenen Partitionen formatiert werden sollen oder noch weitere.

A	
Omageia	PARTITIONIERUNG
	SÄMTLICHE existierende Partitionen samt der darauf befindlichen Daten auf Laufwerk sda (37GB, Toshiba MK4026GA) geben dabei verloren
INSTALLATION	
Sprache auswählen 🔍	
Lizenz •	
Partitionierung	
installation	
KONFIGURATION	
Benutzer 🔍	
Zusammenfassung O	
Aktualisierungen Verlassen V	*
1	
4	
<u> </u>	
	Hilfe Zurück Weiter

3.6.3. Bestätigen, dass die Festplatte formatiert wird

- Klicke auf Zurück, wenn Sie sich bei der Auswahl nicht sicher sind.
- Klicke auf *Weiter* um fortzufahren, wenn Sie sich sicher sind, dass es OK ist, **jede** Partition, **alle** Betriebssysteme und **alle Daten** zu löschen, die sich womöglich auf dieser Festplatte befinden.

3.6.4. Benutzerdefinierte Laufwerkspartitionierung mit DiskDrake

3.		
Omageia	PARTITIONIERUNG	
	Klicken Sie auf eine Partition, wählen Sie den Dateisystem- eine Aktion sda sdb	Typ, dann wählen Sie
Sprache auswählen •	/media/windows	Ansehen
Lizenz •	11GB 11GB 4.1GB	Einhängepunkt
Installation	Ext4 XFS Swap Windows Andere Leer	Größe ändern
KONFICUDATION	Details	Löschen
Benutzer	Gerat: sda8 Typ:Journalised FS: ext4	
Zusammenfassung	Grobe: 8.1GB (21%)	
Aktualisierungen Verlassen 🔹		
	Alles löschen	utomatisches Erstellen
- <u>P</u>	In den Exp	perten-Modus wechseln
<u> </u>		Mehr Fertig
		Henry Fertig
- 68		

- Passen Sie hier das Layout ihres Datenträger an. Sie können Partitionen entfernen oder erstellen, das Dateisystem oder die Größe einer Partition ändern und sogar die Details anzeigen lassen, bevor Sie anfangen.
- Für jede erkannte Festplatte (oder anderen Datenträger, wie einen USB-Stick) gibt es im oberen Bereich einen Tab. In dem Screenshot oben sind zwei Geräte verfügbar: sda und sdb.
- Für alle anderen Aktivitäten: Klicken Sie zuerst auf die auszuwählende Partition. Sie können sich diese dann entweder nur ansehen, oder ein Dateisystem und einen Einhängepunkt wählen, die Größe ändern oder die Partition löschen. Der *Expertenmodus* bietet weitere Möglichkeiten an, beispielsweise eine Bezeichnung (einen Namen) der Partition zu geben oder einen Partitionstyp festzulegen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Laufwerke, bis alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen und klicke auf *Fertig*, sobald alles bereit sind.



- 1. Sei vorsichtig mit der *Alles löschen* Option. Nutze diese nur wenn Sie sich sicher sind, dass alle Partitionen auf dem gewählten Laufwerk gelöscht werden sollen.
- 2. Wünschen Sie auf Ihrer / -Partition eine Verschlüsselung, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine eigene /boot -Partition besitzen. Die Option Verschlüsselung für die /boot -Partition darf NICHT gesetzt werden, da sonst das System nicht gebootet werden kann.



• Falls Sie Mageia auf einem UEFI-System installieren, überprüfen Sie, dass eine ESP (EFI Systempartition) vorhanden und korrekt unter /boot/EFI eingebunden ist. Siehe hierzu Abbildung 1.

• Falls Sie Mageia auf einem Legacy/GPT System installieren, überprüfe, dass eine BIOS Bootpartition vorhanden ist und diese den richtigen Dateisystemtyp hat. Siehe Abbildung 2 unten.

Ϫ⊙ <u>F</u> ile Options <u>H</u> elp	Mageia Control Center [on localhost]	\odot \otimes \otimes
Manage disk par	titions	
Click on a partition, choose a fi	lesystem type then choose an action	
/boot/EFI / 299MB 49GB	swap /home 3.9GB 98GB	Please click on a partition
Ext4 XFS Swap	Windows Other Empty	
Device: sda Size: 152GB Name: Maxtor 6L160M0		
	Clear all	
		Toggle to expert mode
▶ Help		Done

Abbildung 3. EFI-Systempartition

Ömaaeia	DARTITIONING
Mageia 6 INSTALLATION Language •	Click on a partition, choose a filesystem type then choose an action sda sdb / /me 20GB 18GB 20GB
Partitioning • Installing • CONFIGURATION Users • Summary • Updates • Exit •	Ext4 XFS Swap Windows Other Empty Details Device: sda3 Type: BIOS boot partition Size: 1MB (0% of disk) Not formatted
	Clear all Auto allocate Toggle to expert mode Help More Done

Abbildung 4. BIOS Bootpartition

3.6.5. Formatieren

۸	
Omageia	FORMATIERUNG
	Wählen Sie die Partition(en) die Sie formatieren wollen
_Sprache auswählen •	✓ sda5 (11GB, /, ext4)
Lizenz ● Partitionierung ●	sda7 (4.1GB, /home, ext4)
Installation •	▶ Fortgeschrittene Optionen
KONFIGURATION Benutzer	
Zusammenfassung 🔍	
Aktualisierungen 🏾	
Verlassen 🔍	
	h
4	
. 6	
N	▶ Hilfe Zurück Weiter

Hier können Sie wählen, welche Partition(en) formatiert werden soll(en). Alle Daten auf Partitionen, die *nicht* für das Formatieren markiert sind, werden nicht angetastet.

Normalerweise wählt DrakX zumindest die Partitionen aus, die formatiert werden müssen.

Klicken Sie auf *Fortgeschrittene Optionen*, um jene Partitionen zu wählen, die Sie auf sogenannte *bad blocks* (*fehlerhafte Blöcke*) überprüfen möchten



Sind Sie sich nicht sicher, die richtige Auswahl getroffen zu haben, so klicken Sie auf Zurück, nochmals auf Zurück und dann auf Benutzerdefiniert, um zum Hauptbildschirm zurück zu gelangen. Auf diesem Bildschirm können Sie sehen, welche Daten sich auf diesen Partitionen befinden.

Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation fortzufahren.

3.7. Software

3.7.1. Auswahl der Installationsmedien

3.7.1.1. Zusätzliche Installationsmedien

Å	
Omageia	AUSWAHL DER INSTALLATIONSMEDIEN
INSTALLATION Sprache auswählen • Lizenz • Partitionierung • Installation • KONFIGURATION Benutzer •	Folgende Medien wurden gefunden und werden während der Installation verwendet: - Core Release, - Nonfree Release Haben Sie noch weitere Installationsmedien zu konfigurieren?
Zusammenfassung 🍳	Keine
Aktualisierungen < Verlassen	CD-ROM
	Netzwerk (HTTP)
	Netzwerk (FTP)
6	Netzwerk (NFS)
	▶ Hilfe Weiter

Dieser Bildschirm zeigt eine Liste aller bereits erkannten Repositorys. Sie können andere Quellen für das herunterladen von Paketen auswählen, wie optische Laufwerke oder Netzwerkquellen. Die Quellenauswahl bestimmt, welche Pakete während der nächsten Schritte zur Verfügung stehen.

Für die Netzwerkquellen müssen zwei Schritte beachtet werden:

- 1. Auswählen und Aktivieren der Netzwerkverbindung, falls sie noch nicht hergestellt ist.
- 2. Auswählen eines Spiegelservers oder die URL angeben (der erste Eintrag). Durch die Auswahl eines Servers haben Sie die Auswahl aller verfügbaren Quellen, die Mageia anbietet, wie *Nonfree*, *Tainted* und *Updates*. Durch die URL können Sie eine bestimmte Quelle oder ihre eigene NFS Installation auswählen.



Falls Sie eine 64-Bit Installation aktualisieren welche womöglich einige 32-Bit Pakete enthält, wird empfohlen in diesem Bildschirm die Online-Spiegelserver durch auswählen einer der Netzwerkprotokolle hinzuzufügen. Die 64-Bit DVD ISO enthält nur 64-Bit und *noarch* Pakete und wird 32-Bit Pakete nicht aktualisieren können. Nachdem ein Online-Spiegelserver hinzugefügt wurde, wird das Installationsprogramm die benötigten 32-Bit Pakete finden und aktualisieren.

3.7.1.2. Verfügbare Quellen

Ö mageja	AUSWAHL DER INSTALLATIONSMEDIEN
INSTALLATION Sprache auswählen • Lizenz • Partitionierung • Installation •	Sie können hier weitere Medien aktivieren, wenn Sie das wünschen. Ihre Maschine beinhaltet Hardware, die nicht-freie Firmware-Dateien benötigt, damit die freien Treiber funktionieren. Sie sollten "Nonfree-Release" aktivieren
Benutzer	✓ Core Release
Zusammentassung Aktualisierungen 	↓ Nonfree Release
Verlassen >	► Hilfe Weiter
1	

Hier sehen Sie die Liste aller verfügbaren Quellen. Abhängig von dem ausgewählten Installationsmedium sind nicht alle Quellen vorhanden. Die Auswahl der Quellen legt fest, welche Pakete während der nächsten Schritte zur Verfügung stehen.

- Die Core Quelle kann nicht deaktiviert werden, da sie die grundlegenden Pakete der Distribution enthält.
- Die *Nonfree* Quelle enthält Pakete, die kostenlos sind, d.h. Mageia darf sie weiterverbreiten, aber sie enthalten Closed-Source Software (daher der Name Nonfree). Zum Beispiel enthält diese Quelle proprietäre Grafikkarten-Treiber von NVIDIA und AMD, Firmware für verschiedene WLAN Karten, etc.
- Die *Tainted* Quelle enthält Pakete, die unter freien Lizenzen veröffentlicht sind. Die Hauptkriterien warum diese Pakete in diesen Quelle aufgenommen werden, sind eventuelle Verletzungen von Patenten oder Urheberrechten in einigen Ländern, z.B. Multimedia Codecs, die zum Abspielen von verschiedenen Audiooder Videodateien benötigt werden, sowie zum Abspielen von kommerziellen Video DVDs, etc.

3.7.2. Desktop-Auswahl

Abhängig von der getroffenen Auswahl werden weitere Bildschirme mit entsprechenden Optionen angezeigt.

Nach den Auswahlschritten wird während der Paketinstallation eine Präsentation angezeigt. Die Präsentation kann durch Anklicken des *Details*-Knopfes beendet werden.



- Wählen Sie hier Ihre bevorzugte Desktop-Umgebung, KDE Plasma oder GNOME, aus. Beide bringen eine Zusammenstellung an nützlichen Anwendungen und Werkzeuge mit.
- Wähle *Benutzerdefiniert*, falls Sie keine der vorgegebenen verwenden möchten (oder eventuell beide), oder wenn Sie die voreingestellte Softwareauswahl für diese Desktop-Umgebungen ändern möchten. Zum Beispiel benötigt der LXDE-Desktop weniger Ressourcen als die beiden eben genannten, bietet dafür aber weniger "Eye Candy" und es werden standardmäßig weniger Pakete installiert.

3.7.3. Paketgruppenauswahl

Ömageja	AUSWAHL DER PAKETGRUPPEN	
	Arbeitsplatzrechner	
	✓ Server	
Sprache auswählen •	Web/FTP	E-Mail
Lizenz •	Datenbank	Firewall/Router
Partitionierung 🍳 🧹	Netzwerkrechner-Server	
Installation •	← Grafische Arbeitsoberfläche	
KONFIGURATION	DE-Arbeitsplatz	Gnome-Arbeitsplatz
Die K-Desktop-Umgebung	g, die Standard-Arbeitsfläche mit ein	er Sammlung zugehöriger Programme
Aktualisierungen	Cinnamon Workstation	RazorQT Desktop
Verlassen •	📃 Enlightenment e17 Desktop	📃 Andere grafische Arbeitsflächen
	 Individuelle Paketauswahl Gesamtgröße: 3011 / 10463 MB ➡ Hilfe 	Auswahl aufheben Weiter

Um die Paketauswahl zu erleichtern, wurden Programmpakete in Gruppen sortiert. Die Gruppen sind größtenteils selbsterklärend. Falls Sie aber doch weitere Informationen zu dem Inhalt wünschen, brauchen Sie nur die Minihilfen aufrufen. Sie tun das, indem Sie mit der Maus einfach über die Gruppen fahren.

- Arbeitsrechner
- Server
- Grafische-Umgebung
- Individuelle Paketauswahl: Um händisch Pakete hinzuzufügen oder entfernen zu können, wählen Sie bitte diese Option.

Siehe <u>Minimal Install</u> für eine Anleitung, wie man eine minimale Installation durchführt (ohne oder mit X & IceWM).

3.7.4. Minimale Installation

Die minimale Installation ist für die Nutzer gedacht, die besondere Anwendungsgebiete für Mageia im Sinn haben, wie z. B. einen Server oder einen spezialisierten Arbeitsplatzrechner. Sie werden diese Option vermutlich in Verbindung mit der zuvor erwähnten Option *Individuelle Paketauswahl* verwenden, um Feineinstellungen für Ihre Installation vorzunehmen. Siehe <u>Choose Packages Tree</u>.

• Durch das Abwählen aller *Paketgruppen* im Auswahlmenü können Sie eine *minimale Installation* durchführen, siehe <u>Choose Package Groups</u>.

Falls erwünscht, können Sie zustätzlich die Option Individuelle Paketauswahl, im gleichen Bildschirm, anklicken.

• Falls Sie diese Installationsart wählen, wird das nächste Fenster (siehe Screenshot unten) eine spezielle Paketauswahl zur Installation anbieten, wie zum Beispiel die Dokumentation und "X".

Wenn **Mit X** ausgewählt wird, dann ist IceWM (eine leichtgewichtige Desktop-Umgebung) mit inbegriffen.

Die grundlegende Dokumentation wird in Form von "man"- und "info"-Seiten bereitgestellt. Diese beinhalten die man pages des <u>Linux Documentation Project</u> [http://www.tldp.org/manpages/man.html] und die info-Seiten der <u>GNU coreutils</u> [http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/].

2		
Omageia	INSTALLATIONSTYP	
	Mit X (grafischem Server)	
	Installation der vorgeschlagenen Pakete	
INSTALLATION Sprache auswählen •	Mit minimaler Dokumentation (Empfohlen)	
Lizenz •	Extrem minimale Installation (ohne "urpmi")	
Partitionierung		
KONFIGURATION Beputzer		
Zusammenfassung		
Aktualisierungen 🍳		
Verlassen 🔍		
4		
L.		
	▶ Hilfe Zurück Weiter	

3.7.5. Wählen Sie individuelle Pakete

Ömageia	SOFTWARE VERWALTEN
INSTALLATION Sprache auswählen • Lizenz • Partitionierung • Installation •	Zu installierende Pakete auswählen
Benutzer •O Zusammenfassung • Aktualisierungen • Verlassen •	Info Name: apache Version: 2.4.4-7.mga3 Größe: 3082 kB Wichtigkeit: unbedingt notwendig This package contains the main binary of apache, a powerful, full-featured, efficient and freely-available Web server. Anache is also the most popular Web
0	Gesamtgröße: 2407 / 3252 MB ✓ Automatisch markierte Pakete anzeigen ▶ Hilfe Auswahl laden/speichern

Hier können Sie weitere Pakete aus- oder abwählen, um Ihre Installation anzupassen.

Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, können Sie auf das *Diskettens*ymbol am unteren Ende der Seite klicken, um die Paketauswahl zu speichern (das speichern auf einem USB-Stick funktioniert auch). Sie können diese Datei danach dazu verwenden, um die gleichen Pakete auf einem anderen System zu installieren, indem Sie bei der Installation den selben Knopf drücken und dann die gesicherte Auswahldatei laden.

3.8. Benutzerverwaltung

*		
Omageia	BENUTZERVERWALTUNG	
	Administratorpasswort setzen	
	Passwort	••••••••
INSTALLATION	Passwort (erneut)	•••••
Sprache auswählen ● Lizenz ●	• Reputzer einrichten	
Partitionierung •	· Bendizer einichten	•
Installation •	Symbol	
KONFIGURATION	Vollständiger Name	lī
Benutzer 🤉	Benutzername	· · · · ·
Zusammenfassung	Passwort	
Aktualisierungen - Verlassen -	Passwort (erneut)	
	Fortgeschrittene Optionen	
1		
. Ò		
N	▶ Hilfe	Weiter

3.8.1. Setzen des Administrator (root) Passworts:

Es ist für alle Installationen von Mageia ratsam, ein Passwort für den superuser (Administrator) zu setzen, normalerweise wird es unter Linux das *root* Passwort genannt. Während Sie Ihr Passwort in das obere Textbox eingeben, ändert sich die Farbe des Schildes von Rot zu Gelb zu Grün, abhängig von der Sicherheit des Passwortes. Ein grünes Schild zeigt Ihnen, dass Sie ein schwer zu knackendes Passwort verwenden. In dem darunter liegenden Textbox sollten Sie das soeben eingegebene Passwort wiederholen, um zu überprüfen, dass Sie sich bei der Eingabe des ersten Passwortes nicht vertippt haben.



Alle Passwörter beachten die Groß-/Kleinschreibung, so dass es am besten ist, wenn Sie eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen in einem Passwort verwenden.

3.8.2. Einen Benutzer eingeben

Hier fügen Sie einen Benutzer hinzu. Ein gewöhnlicher Benutzer hat weniger Rechte als der superuser (root), aber genügend, um im Internet zu surfen, Büroanwendungen zu verwenden, Spiele zu spielen und noch vieles mehr, was ein durchschnittlicher Benutzer mit einem Computer macht.

• Symbol

Klicke auf diesen Knopf, wenn Sie das Symbol für den Benutzer ändern möchten

• Vollständiger Name

Gebe den vollständigen Namen des Benutzers in dieses Textfeld ein

Benutzername

Hier geben Sie den Anmeldenamen des Benutzers ein, oder lassen Sie den von DrakX vorgeschlagenen Namen stehen und übernehmen diesen. **Der Anmeldename beachtet die Groß-/Kleinschreibung**.

Passwort

Geben Sie das Passwort für den Benutzer ein. Am Ende des Textfelds zeigt ein Schild an, wie sicher das Passwort ist. (Siehe auch <u>Anmerkung</u>)

Passwort (erneut): Geben Sie hier das Passwort erneut ein. DrakX überprüft, dass Sie sich beim Passwort nicht vertippt haben, indem es die Eingabe mit der vorherigen Passworteingabe vergleicht.



Jeder Nutzer, der bei der Installation von Mageia hinzugefügt wird, erhält ein lese- und schreibgeschütztes home Verzeichnis (umask=0027)

Sie können zusätzliche Zugänge für weitere Benutzer im *Konfiguration - Zusammenfassung* Bildschirm, während der Installation, hinzufügen. Wähle hierfür die *Benutzerverwaltung* aus.

Die Zugriffsrechte können auch nach der Installation abgeändert werden.

3.8.3. Benutzerverwaltung (fortgeschritten)

Die *Fortgeschritten*-Option erlaubt Ihnen zusätzliche Einstellungen für den Benutzer zu bearbeiten, den Sie gerade hinzufügen.

- *Shell*: Diese aufklappbare Liste erlaubt es Ihnen, die Shell zu ändern, die der Benutzer verwendet, den Sie am Bildschirm zuvor hinzugefügt haben. Zur Auswahl stehen Bash, Dash und Sh
- *Benutzer-ID*: Hier können Sie eine Benutzer-ID (Benutzeridentifikation) für jeden Benutzer setzen, den Sie am Bildschirm zuvor hinzugefügt haben. Diese ID ist eine Zahl. Falls Sie sich nicht sicher sind, welchen Zweck die Benutzer-ID erfüllt, lassen Sie das Feld leer.
- *Gruppen-ID*: Hier können sie die Gruppen-ID setzen. Auch hier gilt, lassen sie die Eingabe leer, wenn Sie sich nicht sicher sind.

3.9. Grafische Einrichtung

3.9.1. Konfiguratio	n der	Grafikkarte	und	des	Bildschirms

Ömageia	GRAFIKKARTEN &	
	Grafikkarte	Intel 810 and later
	Monitor	Benutzerdefiniert
INSTALLATION	Auflösung	Automatisch
Lizenz •		Optionen
Partitionierung •		
Installation •		
KONFIGURATION		
Benutzer • Zusammenfassung •		
Aktualisierungen •		
Verlassen 🔍		*
1		
6		
NL -	▶ Hilfe	Weiter
20		

Egal, welche grafische Umgebung (auch als Desktop-Umgebung bekannt) Sie für die Installation von Mageia wählen, diese basieren alle auf der grafischen Benutzerschnittstelle namens X-Window-System, oder vereinfacht "X". Damit KDE Plasma, GNOME, LXDE oder eine andere grafische Umgebung funktioniert, müssen die Einstellungen von "X" korrekt sein.

Wähle die entsprechenden Einstellungen manuell aus, wenn Sie denken, dass die Details nicht richtig sind oder wenn keine angezeigt werden.

• Grafikkarte

Falls nötig, können Sie Ihre spezifische Karte aus einer erweiterten Liste auswählen. Siehe <u>Abschnitt 3.9.2</u>, <u>"Einen X-Server auswählen (Ihre Grafikkarte einrichten)"</u>.

• Monitor

Sie können Plug'n Play wählen, falls verfügbar, oder Ihren Bildschirm aus einer der Liste *Hersteller* oder *Generisch* wählen. Wählen Sie *Benutzerdefiniert* wenn Sie es bevorzugen, die horizontale und vertikale Wiederholfrequenz Ihres Bildschirms manuell einzustellen. Siehe <u>Abschnitt 3.9.3</u>, <u>"Auswahl des Monitors"</u>.

• Auflösung

Legen Sie hier die entsprechende Auflösung und Farbtiefe für Ihren Bildschirm fest

• Test

Der Test-Knopf erscheint nicht immer während der Installation. Ist der Knopf sichtbar und Sie testen Ihre Einstellungen, werden Sie daraufhin aufgefordert zu bestätigen, dass die Einstellungen korrekt sind. Wenn Sie mit *Ja* antworten, werden die Einstellungen werden übernommen. Wenn Sie aber nichts sehen, so kehren Sie nach kurzer Zeit zum Konfigurationsbildschirm zurück und erhalten die Möglichkeit, alle Einstellungen erneut zu ändern, bis der Test zufriedenstellend verläuft. Falls der Test-Knopf nicht verfügbar ist, vergewissern Sie sich, dass Sie sich mit den getätigten Einstellungen nicht außerhalb der Grenzwerte Ihres Bildschirms befinden.

• Optionen

Hier können Sie verschiedene Optionen aktivieren oder deaktivieren.



Es besteht die Gefahr den Monitor zu beschädigen, wenn Sie eine Bildwiederholrate außerhalb des Bereichs auswählen, die Ihr Monitor unterstützt. Dies betrifft ältere CRT Displays: moderne Monitore werden eine nicht unterstützte Frequenz nicht übernehmen und in diesem Fall in den Standby-Modus wechseln.

3.9.2. Einen X-Server auswählen (Ihre Grafikkarte einrichten)

Ö mageja	X-SERVER
	Wählen Sie einen X-Server
Lizenz •	>- 3Dlabs
Partitionierung •	>- ATI
Installation •	>-Ark Logic
KONEICUDATION	>- Chips & Technologies
	>- Cirrus Logic
Zusammenfassung	>- Diamond
Aktualisierungen	>- Digital
√erlassen ●	v-Intel
	- 740-based cards
	- 810 and later
	- Poulsbo US15W (GMA500)
	Vermilion-based cards
- P	>-Matrox
. 0	
	Hilfe Zurück Weiter

DrakX verfügt über eine umfassende Datenbank für Grafikkarten und wird meist Ihre Grafikkarte korrekt erkennen.

Falls das Installationsprogramm Ihre Grafikkarte nicht korrekt erkannt hat und Sie nicht wissen, welche Sie haben, können Sie sie folgendermaßen aus dem Baum auswählen:

• Hersteller

- dann die Marke Ihrer Karte
- und das Modell der Karte

Wenn Ihre Karte nicht in der Herstellerliste vorhanden ist (weil sie noch nicht in der Datenbank vorhanden ist oder es eine ältere Karte ist), finden Sie gegebenenfalls einen geeigneten Treiber in der *Xorg* Kategorie, welche mehr als 40 generische und Open-Source-Grafikkartentreiber zur Verfügung stellt. Falls Sie weiterhin keinen spezifischen Treiber für Ihre Karte finden können, gibt es die Möglichkeit den VESA-Treiber zu verwenden, welcher grundlegende Eigenschaften besitzt.



Denken Sie daran, dass es durch Auswahl eines inkompatiblen Treibers passieren kann, dass Sie lediglich Zugriff auf eine *Befehlszeilenschnittstelle* erhalten.

Einige Grafikkartenhersteller bieten proprietäre Treiber für Linux an, welche nur in den *Nonfree*-Paketquellen oder in einigen Fällen nur über die Webseite des Herstellers erhältlich sind. Die *Nonfree*-Paketquellen müssen extra aktiviert werden, um auf diesen zugreifen zu können. Falls Sie diese noch nicht aktiviert haben sollten Sie dies nach Ihrem ersten Systemstart tun.

3.9.3. Auswahl des Monitors

DrakX besitzt eine umfassende Datenbank von Monitoren und erkennt normalerweise ihren Monitor korrekt.



Die Auswahl eines Monitors mit falschen Charakteristika kann Ihren Monitor oder Ihre Grafikkarte beschädigen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, was Sie tun. Im Zweifel schauen Sie doch bitte in die Dokumentation des Monitors

Ö mageia	MONITOR	
INSTALLATION Sprache auswählen • Lizenz • Partitionierung • Installation • KONFIGURATION Benutzer • Zusammenfassung • Aktualisierungen • Verlassen •	Wählen Sie Ihren Monitor	Zurück Weiter

Benutzerdefiniert	Die Einstellung erlaubt es Ihnen zwei kritische Einstellungen einzustellen: Die vertikale Wiederholraten und horizontalen Synchronisationsfrequenzen. Die ver- tikale Wiederholrate bestimmt, wie oft das Bild neu aufgebaut wird und die hori- zontalen Synchronisationsfrequenz legt die Rate fest, wie viele Scanlinien dar- gestellt werden.
	Es ist <i>SEHR WICHTIG</i> , dass Sie keinen Monitor auswählen, dessen Wiederhol- rate höher als die Ihres Monitors liegt: dies kann zu Schäden an ihrem Monitor führen. Wählen Sie im Zweifel lieber eine niedrigere Einstellung und schauen Sie in die Dokumentation ihres Monitors.
Plug'n'Play	Dies ist die Standardeinstellung und es wird versucht den Monitor anhand der Monitor-Datenbank zu bestimmen.
Hersteller	Falls das Installationsprogramm Ihren Monitor nicht korrekt erkannt hat und Sie wissen, um welchen Monitor es sich handelt, können Sie den Monitor anhand folgender Optionen auswählen:
• Hersteller	

- Monitor-Modell
- Generisch Die Auswahl dieser Gruppe listet rund 30 Anzeigeneinstellungen auf, darunter 1024x768 @ 60Hz und beinhaltet auch Flachbildschirme, die in Laptops verbaut sind. Die Auswahl dieser Gruppe ist ausreichend, wenn Sie den VESA Grafikkartentreiber benutzen müssen, sollte Ihre Grafikkarte nicht automatisch erkannt werden. Hier ist es ratsam vorsichtig mit Ihrer Auswahl zu sein.

3.10. Bootloader

3.10.1. GRUB2

GRUB2 auf Legacy MBR/GPT Systeme

- Bei einem Legacy/MBR oder Legacy/GPT-System wird ausschließlich GRUB2 (mit oder ohne grafischem Menü) als Bootloader verwendet.
- Als Voreinstellung wird ein neuer Bootloader entweder in den MBR (Master Boot Record) Ihrer ersten Festplatte, oder in die BIOS Bootpartition, geschrieben.

Grub2-efi auf UEFI-Systeme

- Bei einem UEFI-System wird ausschließlich GRUB2-efi als Bootloader verwendet.
- Als Voreinstellung wird ein neuer Bootloader (Grub2-efi) in die ESP (EFI Systempartition) geschrieben.

Falls bereits ein UEFI-basiertes Betriebssystem auf Ihrem Computer installiert ist (zum Beispiel Windows 8), wird der Mageia Installer die von Windows erstellte ESP erkennen und grub2-efi in dieser hinzufügen. Falls keine ESP vorhanden ist, wird eine erstellt werden. Auch wenn es möglich ist mehrere ESP zu haben, wird nur eine benötigt, selbst wenn Sie mehrere Betriebssysteme verwenden.

3.10.2. Bootloader Einrichten

3.10.2.1. Hauptoptionen des Bootloaders

Omageia	HAUPT-OPTIONEN DES BOOTLOADERS	
	• Bootloader	
	Zu verwendender Bootloader	GRUB mit grafischem Menü 🗸 🗸
INSTALLATION	Boot-Gerät	/dev/sda (Toshiba MK4026GA) 🗸
Sprache auswählen 🔍		
Lizenz •	• Haupt-Optionen	
Installation •	Wartezeit vor dem Starten des Standard- Betriebssystems	10
KONFIGURATION	• Sicherheit	
Benutzer •	Passwort	
Zusammenfassung •	Passwort (erneut)	
Verlassen		
	Fortgeschrittene Optionen	
1		
<u> </u>		
		Zurück Weiter
		Zurdek

• Zu verwendender Bootloader

Diese Eigenschaft ist nur auf Legacy MBR/BIOS Systeme verfügbar. Nutzer eines UEFI-Systems wird diese Auswahl nicht angezeigt.

• Boot-Gerät

Ändern Sie hier nichts, außer Sie wissen genau, was Sie tun

· Wartezeit vor dem Starten des Standard-Betriebssystems

In diesem Textfeld kann, in Sekunden, eingestellt werden, wie lange die Wartezeit ist, bis das voreingestellte Betriebssystem gestartet wird.

• Sicherheit

Dies erlaubt Ihnen ein Passwort für den Bootloader festzulegen. Dies bedeutet, dass ein Benutzername und Passwort beim Startvorgang abfragt wird, um einen Booteintrag auszuwählen oder Einstellungen zu ändern. Dies ist optional und die meisten Anwender werden dies nicht benötigen. Der Benutzername ist root und das Passwort ist welches, dass Sie danach festgelegt haben.

Passwort

Wähle ein Passwort für den Bootloader (optional)

• Passwort (erneut)

Gebe das Passwort erneut ein und DrakX überprüft, ob dieses mit dem oben eingegebenen übereinstimmt.

Fortgeschrittene Optionen

• APIC aktivieren

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ist ein Standard für die Energieverwaltung. Es kann durch das Abschalten von ungenutzten Geräten Strom sparen, was eine Methode ist, welche damals vor APM verwendet wurde. Diese Auswahl zu deaktivieren könnte nützlich sein wenn, zum Beispiel, Ihr Computer ACPI nicht unterstützt oder falls Sie finden, dass die ACPI Implementierung einige Probleme verursacht (als Beispiel wären zufällige Neustarts oder Systemhänger).

• SMP aktivieren

Diese Auswahl aktiviert/deaktiviert das symmetrische Multiprocessing für Multiprozessorsysteme.

• APIC aktivieren

Durch das aktivieren wird dem Betriebssystem Zugriff auf den Advanced Programmable Interrupt Controller gegeben. APIC Geräte erlauben ein weitaus komplexeres Prioritäten-Modell und erweiterte IRC (Interrupt Request) Verwaltung.

• Lokales APIC aktivieren

Hier können Sie das lokale APIC auswählen, welches alle externen Interrupts (Unterbrechungen) für einen bestimmten Prozessor in einem SMP-System verwaltet.

3.10.2.2. Konfiguration des Bootloaders

Å		
Omageia	BOOTLOADE	R CONFIGURATION
Mageia 6	Default	Mageia 🗸
INSTALLATION	Append	splash quiet noiswmd resume=UUID=6006f83f-e9d6-49d4-8bd2-bdbe
Language ● License ●	Probe	Foreign OS
Partitioning ● Installing ●	▶ Advanced	
Summary		
Updates •		
Exit •		
	▶ Help	Previous Next

• Standard

Das Betriebssystem, welches standardmäßig gestartet wird.

• Hinzufügen / Erweitern

Mit dieser Option können Sie Kernel-Einstellungen einrichten oder dem Kernel die Anweisung geben, Ihnen mehr Informationen während dem Bootvorgang auszugeben.

• Fremdes OS testen

Falls Sie bereits andere Betriebssysteme installiert haben wird Mageia diese in Ihr neues Mageia Bootmenü hinzufügen. Falls Sie dies nicht möchten, entferne die Auswahl in der Box Fremdes OS testen.

Fortgeschrittene Optionen

Ömaç		OOTLOADER CONF	IGURATION			
Mageia 6 INSTALI Lang Lid Partiti Inst CONFIGUE Sum Up	Video mode	ch ESP or MBR				4-8bd2-bdbe¢
				Canc	el Ok	Next

• Video-Modus

Diese legt die Bildschirmauflösung und Farbtiefe des Bootmenüs fest. Wenn Sie auf das nach unten zeigende Dreieck klicken werden Ihnen weitere Auflösungen und Farbtiefen angezeigt.

• Verändere nichts an der ESP oder dem MBR

Wähle diese Auswahl, wenn Sie kein bootfähiges Mageia möchten, und stattdessen das System über ein anderes Betriebssystem starten möchten (Chain-Loader). Sie erhalten eine Warnmeldung über den fehlenden Bootloader. Klicke *OK*, wenn Sie sich über die Auswirkung im klaren sind und fortfahren möchten.



3.10.3. Weitere Optionen

3.10.3.1. Verwenden eines bestehenden Bootloaders

Der exakte Vorgang, um Mageia zu einem bestehenden Bootloader hinzuzufügen, geht über den Rahmen dieser Dokumentation hinaus. In den meisten Fällen sollte durch das ausführen des entsprechenden Bootloader-Installationsprogramm das Mageia System automatisch erkannt und hinzugefügt werden. Sehen Sie dazu in der Dokumentation des entsprechenden Betriebssystems nach.

3.10.3.2. Ohne Bootloader installieren

Sie können auswählen, Mageia ohne Bootloader zu installieren (siehe Abschnitt 2.1). Dies wird jedoch nicht empfohlen, außer Sie wissen genau, was Sie tun, da ohne einen Bootloader Ihr Betriebssystem nicht gestartet werden kann.

3.10.3.3. Hinzufügen oder ändern eines Bootmenü-Eintrag

Um dies zu tun, müssen Sie /boot/grub2/custom.cfg manuell editieren oder stattdessen die Software grubcustomizer verwenden (Verfügbar in den Mageia Repositorys).



Für weitere Informationen schauen Sie in unser Wiki: <u>https://wiki.mageia.org/en/Grub2-efi_an-d_Mageia</u>

3.11. Zusammenfassung der Konfiguration

2			
Omageia	SUMMARY		
Mageia 6			
	• System		
INSTALLATION		Timezone - Europe/London	Configure
Language •		Country / Region - United Kingdom	Configure
Partitioning •			
Installing •		Bootloader - grub2-graphic on /dev/sda	Configure
CONFIGURATION		User management	Configure
Users •		Services - 22 activated for 29 registered	Configure
Updates •			
Exit •	• Hardware		
		Keyboard - UK keyboard	Configure
		Mouse - Universal Any PS/2 & USB mice	Configure
	▶ Help		Next

DrakX bietet eine Vorauswahl für die Konfiguration Ihres Systems, abhängig von der von Ihnen getroffenen Auswahl und der von DrakX erkannten Hardware. Sie können diese Einstellungen hier nochmals überprüfen und diese gegebenenfalls ändern, indem Sie auf *Konfiguration* klicken.



Grundsätzlich können die Voreinstellungen als die empfohlenen betrachtet werden, die Sie beibehalten können, außer bei folgenden Ausnahmen:

- es gibt bekannte Probleme mit den Standardeinstellungen
- die Standardeinstellungen wurden bereits ausprobiert, jedoch hat es nicht funktioniert
- Ein anderer Grund, der in den folgenden Abschnitten erwähnt wird, ist problematisch

3.11.1. Systemparameter

Zeitzone

DrakX wählt eine Zeitzone für Sie, abhängig von der von Ihnen bevorzugten Sprache. Sie können die Zeitzone ändern, falls dies nötig ist. Siehe auch unter <u>Configure Timezone</u>

• Land / Region

Befinden Sie sich nicht im gewählten Land, so ist es sehr wichtig, dass Sie diese Einstellung korrigieren. Siehe <u>Select Country</u>

Bootloader

DrakX Vorschlag für die Einstellungen des Bootloaders

Ändern Sie an den Einstellungen nichts, es sei denn, Sie wissen, wie GRUB2 konfiguriert wird. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Bootloader</u>

Benutzerverwaltung

Hier können Sie weitere Benutzer hinzufügen. Diese werden ihre jeweils eigenen /home Verzeichnisse erhalten.

• Dienste

Systemdienste beziehen sich auf die kleinen Programme, die im Hintergrund laufen (Daemons). Dieses Werkzeug erlaubt es Ihnen, verschiedene Tasks (Anwendungen/Aufgaben) zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sie sollten sehr sorgfältig prüfen, was Sie tun, bevor Sie hier etwas ändern - ein Fehler kann Ihren Computer davon abhalten, korrekt zu funktionieren. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Configure Services</u>

3.11.2. Hardwareparameter

Tastatur

Hier bestimmen oder ändern Sie die Belegung Ihrer Tastatur, abhängig von Ihrem Standort, Ihrer Sprache oder dem Typ der Tastatur.



Wenn Sie feststellen, dass ein falsches Tastaturlayout verwendet wird und Sie dieses ändern möchten, dann beachten Sie, dass sich hierdurch auch Ihre Passwörter ändern.

Maus

Hier können Sie Ihr Zeigegerät, Tablett, Ihren Trackball usw. hinzufügen oder einstellen.

Soundkarte

Der Installer wird den Standardtreiber verwenden, wenn einer verfügbar ist.

Fall kein aktueller Treiber für Ihre Soundkarte vorhanden ist, gibt es gegebenenfalls alternative Treiber, die ausgewählt werden können. Falls dies der Fall ist, Sie jedoch finden, dass der Installer nicht die beste Wahl getroffen hat, können Sie auf *Fortgeschrittene Optionen* klicken und den Treiber manuell auswählen.

• Grafikumgebung

Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, die Grafikkarte(n) und die Anzeige einzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Abschnitt 3.9.1, "Konfiguration der Grafikkarte und des Bildschirms"</u>

A			
Omageia	ZUSAMMENFASSUNG		
	Tastatur - Deutschland	Konfigurieren	
	Maus - Universell Fining PS/2- & USB-Mäuse	Konfigurieren	
INSTALLATION	Soundkarte - Intel	Koninguneren	
Sprache auswählen •	82801AA,82901AB,i810,i820,i830,i840,i845,MX440; SiS 7012; Ali 5455	Konfigurieren	
Lızenz ● Partitionierung ●	Grafikumgebung - Automatisch	Konfigurieren	
Installation •			
KONFIGURATION	• Netzwerk & Internet		
Benutzer •			
Zusammenfassung •	Netzwerk - ethernet	Konfigurieren	
Verlassen	Proxies - Nicht eingerichtet	Konfigurieren	
	• Sicherheit		
	I Cichada ta Anna	10-5	
	Sicherheitsebene - Standard	Konfigurieren	U
- <u>P</u>	Firewall - aktiviert	Konfigurieren	$\hat{\mathbf{v}}$
. O			
NL -	▶ Hilfe	Weite	er
50			

3.11.3. Netzwerk- und Internetparameter

Netzwerk

Sie können Ihr Netzwerk hier konfigurieren, für Netzwerkkarten mit nonfree Treibern ist es besser dies nach dem Neustart im Mageia Kontrollzentrum vorzunehmen, falls Sie die *non-free* Repositorys noch nicht aktiviert haben.



Wenn Sie eine Netzwerkkarte hinzufügen, vergessen Sie nicht, die Firewall so zu setzen, dass auch diese Netzwerkkarte überwacht wird.

• Proxys

Ein Proxy-Server fungiert als Vermittler zwischen Ihrem Computer und dem eigentlichen Internet. Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, den Computer so zu konfigurieren, dass ein Proxy-Dienst verwendet wird.

Sie müssen gegebenenfalls Ihren Systemadministrator nach den Zugangsdaten fragen, die Sie hier eingeben müssen.

3.11.4. Sicherheit

• Sicherheitsstufe

Die Sicherheitsstufe für Ihren Computer, in den meisten Fällen die Voreinstellung (Standard), ist für die gewöhnliche Nutzung ausreichend. Wähle die Option, welche am besten zu Ihrem Nutzungsverhalten passt.

• Firewall

Die Firewall ermöglicht Ihnen festzulegen, welche Netzwerkverbindungen auf Ihrem Computer erlaubt sind. Die sichere Voreinstellung ist es, KEINE eingehende Verbindungen zuzulassen. Dies verhindert keine ausgehende Verbindungen und Sie können den Computer normal verwenden.

Bitte beachte, dass das Internet ein hochriskantes Netzwerk ist, bei dem ständig versucht wird Systeme zu untersuchen und Angriffe durchzuführen. Selbst scheinbar "sichere" Verbindungen, wie ICMP (für Ping), wurden bereits von böswilligen Personen als verdeckte Datenkanäle verwendet, um Daten in Systeme einzuschleusen.

Für weitere Informationen siehe Firewall.



Beachten Sie aber, dass Sie ein großes Risiko eingehen, wenn Sie *alles* erlauben (Keine Fire-wall).

3.12. Gebietsschema

3.12.1. Konfiguration der Zeitzone

Ömageja	ZEITZONE
INSTALLATION	Wählen Sie Ihre Zeitzone
Sprache auswählen •	
Lizenz •	Amsterdam
Partitionierung •	Andorra
Installation •	-Athens
KONFIGURATION	Belfast
Benutzer •	Belgrade
Zusammenfassung 🏼 🤇	Berlin
Aktualisierungen 🔍	Bratislava
Verlassen 🔍	Brussels
	Bucharest
	Budapest
1	Busingen
	Chisinau
<u> </u>	V Copophagon
<u></u> Q	
N	Zurück Weiter
50	
100	

• Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Zeitzone, indem Sie ihr Land oder eine Stadt in Ihrer Nähe aus der gleichen Zeitzone wählen.

Im nächsten Bildschirm können Sie wählen, ob ihre Hardware-Uhr auf lokale Zeit oder auf GMT, auch als UTC bekannt, gesetzt ist.



Besitzen Sie mehr als ein Betriebssystem, so vergewissern Sie sich, dass alle Betriebssysteme entweder auf Lokalzeit oder auf UTC/GMT gesetzt sind.

3.12.2. Wählen des Landes / der Region

2	
Q mageia	STAAT / REGION
INSTALLATION Sprache auswählen ●	Bitte wählen Sie Ihr Land
Partitionierung • Installation •	 Liechtenstein Luxemburg Schweiz
Benutzer • Zusammenfassung •	O Österreich
Aktualisierungen Verlassen	▶ Andere Länder
	▶ Hilfe Zurück Weiter

- Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region. Dies ist für alle Einstellungen nötig, wie für die Währung und die für dieses Land gültigen Einstellungen des Funknetzes. Setzen Sie das falsche Land, kann dies dazu führen, dass Sie keine Drahtlosnetzwerke nutzen können.
- Wenn Sie Ihr Land nicht in der Liste finden, klicken Sie auf den Knopf *Andere Länder* und wählen Sie hier Ihr Land und Ihre Region.



Finden Sie Ihr Land nur in der Liste *Andere Länder*, so hat es den Anschein, nachdem Sie in dieser Liste auf *OK* geklickt haben, als hätten Sie ein Land aus der Hauptliste gewählt. Beachten Sie dies nicht, DrakX befolgt die von Ihnen getroffene Auswahl.

3.12.2.1. Eingabemethode

Im Andere Länder Bildschirm können Sie weitere Eingabemethoden auswählen (am unteren Ende der Liste). Eingabemethoden erlauben es den Benutzern, multilinguale Zeichen (Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, usw.) einzugeben. IBus ist die voreingestellte Eingabemethode, wodurch die Benutzer es nicht manuell einrichten brauchen. Weitere Eingabemethoden (SCIM, GIN, HIME, usw.) bieten ähnliche Funktionen an und können installiert werden, wenn Sie die HTTP/FTP Medien hinzugefügt haben, bevor Sie diese Pakete auswählen.



Falls Sie die Einrichtung der Eingabemethode während der Installation verpasst haben, können Sie auch nach der Installation darauf über Konfigurieren Ihres Computers \rightarrow System, zugreifen, oder indem Sie **localedrake** als *root* ausführen.

3.13. Konfigurieren Ihrer Dienste

A				
Omageia	DIENSTE			
	Wählen Sie, welche Dier	nste automatisch beim S	Systemstart aktiviert we	rden sollen
	>-Andere			
INSTALLATION	>-System	\checkmark		
Sprache auswählen 🔍	>-Internet	\checkmark		
Lizenz 🍳	-Netzwerk	\checkmark		
Partitionierung •	– network	\checkmark		
Installation •	network-auth			
KONEIGURATION	- network-up	\checkmark		
Benutzer •	resolvconf			
Zusammenfassung 🔍 🤇				
Aktualisierungen 🄍				
Verlassen 🔍		Info		
	Das Netzwerk muss lau	ufen, wenn dies aktiviert is	t	
1				
4				
<u> </u>		14 aktiviert von 22 re	gistrierten	
<u>_</u> Q				
	▶ Hilfe		Zurück	Weiter

Hier können Sie einstellen, welche Dienste ausgeführt (oder auch nicht ausgeführt) werden sollen, nachdem Ihr System gestartet wurde.

- Klicke auf ein Dreieck, um eine Gruppe mit allen relevanten Dienste aufzuschlüsseln. Die Einstellungen die DrakX auswählt sind in der Regel gut.
- Wenn Sie einen Dienst markieren, werden in einer darunter sichtbaren Infobox einige Informationen zu diesem Dienst angezeigt.

Ändern Sie diese Einstellungen nur dann, wenn Sie genau wissen, was Sie tun.

3.14. Maus auswählen

് നാവം	MALIS-ALISWAHI
Ornageia	
	Bitte wählen Sie Ihren Maus-Typ.
INSTALLATION	.>-Bus-Maus
Lizenz •	>-PS/2
Partitionierung •	>-Seriell
Installation •	>-USB
KONEIGURATION	▼-Universell
Benutzer •	– Einige PS/2- & USB-Mause
Zusammenfassung 🛛 🤇	>-kein
Aktualisierungen	
verlassen	k
	· · · ·
1	
	▶ Hilfe Zurück Weiter

Falls Sie mit dem Mausverhalten nicht zufrieden sind, können Sie hier eine andere Konfiguration auswählen.

Üblicherweise ist Universell \rightarrow Einige PS/2 und USB Mäuse eine gute Wahl.

Wählen Sie Universell \rightarrow Evdev erzwingen, um die nicht funktionierenden zusätzlichen Tasten einer Maus mit sechs oder mehr Knöpfen zu konfigurieren.

3.15. Soundkonfiguration

Ömageja	SOUND-KONFIGURATION
	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller
INSTALLATION Sprache auswählen • Lizenz • Partitionierung • Installation •	Ihre Karte verwendet derzeit den ALSA "snd_intel8x0"-Treiber (der Standardtreiber für Ihre Karte ist "snd_intel8x0")
Benutzer •	
Zusammenfassung 🔍 🧹	PulseAudio aktivieren
Aktualisierungen ● Verlassen ●	Störungsfreien Modus verwenden
	Fortgeschrittene Optionen
N	▶ Hilfe Zurück Weiter

Dieser Bildschirm zeigt die Details des vom Installer ausgewählten Sounkarten-Treiber. Dieser Treiber sollte ohne Probleme funktionieren.

Falls Sie nach der Installation Probleme feststellen sollten, führen Sie **draksound** aus oder starte dieses Werkzeug über Mageia Kontrollzentrum \rightarrow Hardware \rightarrow Soundkonfiguration. Klicke im darauffolgenden draksound oder *Soundkonfiguration* Bildschirm auf *Problembehebung* um nützliche Vorschläge zu erhalten, wie man das Problem lösen kann.

3.15.1. Fortgeschritten

Fall kein aktueller Treiber für Ihre Soundkarte vorhanden ist, gibt es gegebenenfalls alternative Treiber, die ausgewählt werden können. Falls dies der Fall ist, Sie jedoch finden, dass der Installer nicht die beste Wahl getroffen hat, können Sie auf *Fortgeschrittene Optionen* klicken und den Treiber manuell auswählen.

3.16. Sicherheitsstufe

*	
Omageia	SICHERHEIT
	• Wählen Sie die gewünschte Sicherheitsstufe
	 Standard: Das ist die Standard-Sicherheitsebene empfohlen f ür Rechner mit Internetzugang als Client.
	Sicher: Mit dieser Sicherheitsebene wird es möglich, das System als einen Server
Sprache auswanien ● Lizenz ● Partitionierung ● Installation ●	Zu verwenden. Die Sicherheit ist nun ausreichend hoch, um das System als Server einzusetzen, der einer Vielzahl von Clients einen Verbindungsaufbau erlaubt. Es sei hier angemerkt, dass Ihr Rechner, wenn Sie nur als Client ins Internet gehen, besser eine niedrigere Sicherheitsebene verwenden sollte.
X at	Sicherheitsadministrator:
KONFIGURATION Benutzer ●	Loginname oder E-Mailadresse:
Zusammenfassung •	
Aktualisierungen 🍳	
Verlassen •	×
N	▶ Hilfe Zurück Weiter

Wählen Sie hier ihre Sicherheitsstufe aus

Standard ist die Voreinstellung und die empfohlene Auswahl für den gewöhnlichen Anwender.

Secure erstellt ein stark geschütztes System - zum Beispiel, wenn das System als öffentlicher Server verwendet wird.

Sicherheitsadministrator

Dies ermöglicht es Ihnen eine E-Mail Adresse anzugeben, an dieser das System *Sicherheits-Warnmeldungen* senden wird, die eine Benachrichtigung an einen Systemadministrator erfordern.

Eine gute und einfach zu implementierende Möglichkeit ist es, <benutzer>@localhost einzugeben - wobei <benutzer> durch den Anmeldename des Benutzers ersetzt werden muss, der die Meldungen erhalten soll.



Das System sendet solche Nachrichten als **Unix Mailspool Nachricht**, nicht als "ordinäre" SMTP Mail: dieser Benutzer muss aus daher für den Erhalt solcher Mails konfiguriert sein!

Es ist jederzeit möglich, die Sicherheitseinstellungen, nach der Installation, im Abschnitt Sicherheit des Mageia Kontrollzentrum, anzupassen.

3.17. Firewall

In diesem Abschnitt können einige einfache Firewall Regeln konfiguriert werden: diese legen fest, welche Art von Nachrichten aus dem Internet auf dem Zielsystem akzeptiert werden. Das erlaubt den Zugriff aus dem Internet auf die entsprechenden System-Services.

In der Voreinstellung (keine Checkbox markiert) ist kein Systemdienst aus dem Netzwerk erreichbar. Die *Alles (Keine Firewall)* Checkbox hat eine bestimmte Rolle: Diese erlaubt den Zugriff auf alle Dienste die auf dem Computer laufen - eine Auswahl im Rahmen des Installationsprozesses ergibt nicht viel Sinn, da dadurch ein vollständig ungesichertes System erstellt wird. Diese Auswahl sollte nur im Mageia Kontrollzentrum (welches die selbe GUI nutzt) verwendet werden, um vorübergehend zu Testzwecken oder zur Fehlerbehebung, die gesamte Firewall zu deaktivieren.

Alle weitere Auswahlmöglichkeiten sind mehr oder weniger selbsterklärend. Als Beispiel, aktivieren Sie den CUPS Server, wenn Sie möchten, dass an Ihrem Computer angeschlossene Drucker über das Netzwerk erreichbar sein sollen.

Fortgeschritten

Die Schaltfläche *Fortgeschritten* öffnet ein Fenster, in dem Sie eine Reihe von Diensten, durch die "paarweise" Eingabe (getrennt durch Leerzeichen) dieser, aktivieren können

<port-number>/<protocol>

- *<port-number>* ist der Wert des vom Dienst verwendeten Ports, welchen Sie aktivieren möchten (z. B. 873 für den RSYNC Dienst), wie dieser von *RFC-433* vorgegeben ist;

- <protocol> ist entweder TCP oder UDP - das Internetprotokoll welches von diesem Dienst verwendet wird.

Zum Beispiel ist der Eintrag um Zugriff auf den RSYNC Dienst zu erhalten dementsprechend 873/tcp.

Falls ein Dienst für die Nutzung beider Protokolle vorhanden ist, spezifizieren Sie 2 Einträge für den selben Port.

3.18. Aktualisierungen (Updates)

Ömageia	AKTUALISIERUNGEN
INSTALLATION Sprache auswählen • Lizenz • Partitionierung • Installation • KONFIGURATION Benutzer • Zusammenfassung • Aktualisierungen	Sie haben nun die Möglichkeit Pakete zu installieren, die seit Erscheinen der Distribution aktualisiert wurden. Diese können Sicherheitsaktualisierungen und Fehlerkorrekturen beinhalten. Allerdings benötigen Sie dafür eine funktionierende Internetverbindung. Möchten Sie die Aktualisierungen vornehmen?
-0-0- -0-0-	► Hilfe Weiter

Seit dem Zeitpunkt, an dem diese Version von Mageia veröffentlicht wurde, wurden einige Pakete aktualisiert oder verbessert.

- Wähle Ja, wenn Sie diese herunterladen und installieren möchten
- Wähle *Nein*, wenn Sie dies jetzt nicht tun möchten oder wenn Sie aktuell nicht mit dem Internet verbunden sind.
- Drücke Weiter um fortzufahren

3.19. Herzlichen Glückwunsch!

Ömageja	HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
	Herzlichen Glückwunsch, die Installation ist abgeschlossen. Entfernen Sie die Startmedien und drücken Sie die Eingabetaste zum Neustart Ihres Rechners.
INSTALLATION	Für Informationen zu Sicherheitsaktualisierungen dieser Version von Mageia informieren Sie sich bitte unter http://www.mageia.org/
Eizenz • Partitionierung • Installation • KONFIGURATION Benutzer • Zusammenfassung • Aktualisierungen •	Wie Sie Ihr System warten können, erfahren Sie im Kapitel "Nach der Installation" im offiziellen Benutzerhandbuch von Mageia.
L	I
	I Hilfe Neustart

Sie haben die Installation und Konfiguration von Mageia abgeschlossen, so dass Sie das Installationsmedium entfernen und den Computer neu starten können.

Nach dem Neustart können Sie am Bildschirm des Bootloaders zwischen den Betriebssystemen auf Ihrem Computer wählen (falls mehr als eines vorhanden ist).

Haben Sie für den Bootloader keine Einstellungen vorgenommen, so wird das von Ihnen installierte Mageia automatisch gewählt und gestartet.

Viel Vergnügen!

Besuchen Sie <u>www.mageia.org</u> [http://www.mageia.org/en/], falls Sie weitere Fragen haben oder bei Mageia mitarbeiten wollen

3.20. Mageia deinstallieren

Wenn Mageia Sie nicht überzeugt hat oder Sie es nicht richtig installieren können, wollen Sie es, kurz gesagt, loswerden. Das ist Ihr gutes Recht, und Mageia gibt Ihnen auch die Möglichkeit, es zu deinstallieren. Das trifft nicht auf jedes Betriebssystem zu.

Nachdem Sie Ihre Daten gesichert haben, starten Sie die Mageia Installations-DVD neu und wähle *Systemrettung*, dann *Windows Bootloader wiederherstellen*. Beim nächsten Boot haben Sie dann nur noch Windows zur Auswahl und keine Möglichkeit das Mageia System auszuwählen.

Um in Windows den durch die Mageia-Partitionen genutzten Speicherplatz wieder zur Verfügung zu erhalten: Klicken Sie auf Start \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow Verwaltung \rightarrow Datenspeicher \rightarrow Datenträgerverwaltung. Sie werden die Mageia-Partitionen erkennen, da Sie als Unbekannt markiert sind, wie auch an ihrer Größe und ihrer Position auf dem Laufwerk. Rechtsklicken Sie auf jede dieser Partitionen und wählen Sie *Löschen* um den Speicherplatz freizugeben.

Wenn Sie Windows XP verwenden können Sie eine neue Partition erstellen und diese formatieren (FAT32 oder NTFS). Anschließend wird diese einen Laufwerksbuchstaben erhalten.

Wenn Sie Windows Vista oder Windows 7 verwenden, haben Sie auch die Möglichkeit, die vorhandene Partition auf der linken Seite des freigewordenen Speicherplatzes zu erweitern. Dafür können andere Partitionswerkzeuge, wie **gparted** für Windows und Linux, genutzt werden. Seien Sie wie immer vorsichtig bei der Veränderung von Partitionen und stellen Sie sicher, dass Sie von allen wichtigen Dingen Sicherungskopien angefertigt haben.